



LEITFADEN

## **Einrichtung neuer E-Mail- Adressen**

### **Ihre neue Homepage ist fertiggestellt. Jetzt fehlt nur noch Ihre neue E-Mail- Adresse.**

Eine Dokumentation für die Einrichtung Ihrer E-Mail-Adresse bei den gängigsten E-Mail-Programmen finden Sie auf den folgenden Seiten. Sollten Sie Fragen hierzu haben oder das von Ihnen bevorzugte E-Mail-Programm fehlen, kontaktieren Sie uns gern. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0511 / 51 51 92 23.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, wie einfach es geht. ►

## SCHRITT 1

Für die Einrichtung der E-Mail-Adresse benötigen Sie folgende Informationen:

- E-Mail-Adresse (hier als beispiel@heise.de dargestellt)
- Passwort: das von Ihnen neu angelegte Passwort
- Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse (hier als beispiel@heise.de dargestellt)
- Posteingangsserver: mail.xxxxxxx.de (Platzhalter „xxxxxxx“ = Ihre Domain)
- Postausgangsserver: mail.xxxxxxx.de (Platzhalter „xxxxxxx“ = Ihre Domain)

## SCHRITT 2

**Eine Dokumentation für die gängigsten E-Mail-Programme finden Sie bei Klick auf den jeweiligen Link**


- [Microsoft Outlook 2007](#)
- [Microsoft Outlook 2010](#)
- [Microsoft Outlook 2013/2016](#)
- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Mail Windows 10](#)
- [Windows Live Mail](#)
- [iOS-Geräte \(iPhone und iPad\)](#)
- [Android Smartphone](#)
- [K-9 Mail Android](#)

## Sie haben Fragen zur Einrichtung?


Telefon 0511 – 51 51 92 23  
homepages-hms@heise.de

## Microsoft Outlook 2007


Wählen Sie im Menü den Punkt „Extras“ und dort „Kontoeinstellungen“:



Nun wählen Sie im neu geöffneten Fenster Kontoeinstellungen „Neu“:



Es öffnet sich erneut ein Fenster. Hier müsste der Punkt „Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP“ schon vorausgewählt sein. Klicken Sie auf „Weiter“.



Im nächsten Fenster setzen Sie – falls nicht bereits vorgelegt – den Haken unten bei „Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“.

**Neues E-Mail-Konto hinzufügen**

**Konto automatisch einrichten**

Ihr Name:  Beispiel: Melanie Speckmann

E-Mail-Adresse:  Beispiel: melanie@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:  Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☒ Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Da Sie als Kontotyp IMAP nutzen sollten, wählen Sie den ersten Punkt „Internet-E-Mail“ aus und klicken auf „Weiter“.

**Neues E-Mail-Konto hinzufügen**

**E-Mail-Dienst auswählen**

☒ **Internet-E-Mail**  
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

☐ **Microsoft Exchange**  
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen.

☐ **Andere**  
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.  
Outlook Mobile Service (Textnachrichten)

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nun müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben:

Nachdem Sie die Daten eingetragen

**Neues Konto hinzufügen**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:  Ihr Name

E-Mail-Adresse:  beispiel@heise.de

**Serverinformationen**

Kontotyp:  IMAP

Posteingangsserver:  imap.eu.appsuite.cloud

Postausgangsserver (SMTP):  smtp.eu.appsuite.cloud

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:  beispiel@heise.de

Kennwort:  \*\*\*\*\*

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

☐ Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen


< Zurück Weiter > Abbrechen

haben, wechseln Sie in „Weitere Einstellungen“.  
Dort müssen Sie nun noch die Daten für den Postausgangsserver hinterlegen bzw. den Haken setzen, dass Sie die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden möchten:



Im gleichen Fenster im Menü „Erweitert“ wählen Sie noch beim Verbindungstyp „TLS“ aus:


Für den Postausgangsserver können Sie die „465“ eintragen.




Klicken Sie nun auf „OK“, danach auf „Weiter“ und dann nochmal auf „Fertig stellen“.  
Sie haben die Konfiguration entsprechend abgeschlossen.

## Microsoft Outlook 2010


Wählen Sie unter „Datei“ den Unterpunkt „Informationen“ und dann „Konto hinzufügen“:



Im nächsten Fenster setzen Sie – falls nicht bereits vorgelegt – den Haken unten bei „Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“.



Da Sie als Kontotyp IMAP nutzen sollten, wählen Sie den ersten Punkt „Internet-E-Mail“ aus und klicken auf „Weiter“.





Nun müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben:

**Neues Konto hinzufügen**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
☒ Kennwort speichern  
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).  
  
☐ Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, wechseln Sie in „Weitere Einstellungen“. Dort müssen Sie nun noch die Daten für den Postausgangsserver hinterlegen bzw. den Haken setzen, dass Sie die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden möchten:

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

**Postausgangsserver**

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

☐ Anmelden mit

Benutzername:   
Kennwort:   
☒ Kennwort speichern

☐ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Im gleichen Fenster im Menü „Erweitert“ wählen Sie noch beim Verbindungstyp „TLS“ aus:

Für den Postausgangsserver können Sie die „465“ eintragen.  
Klicken Sie nun auf „OK“, danach auf „Weiter“ und dann nochmal auf „Fertig stellen“.

Sie haben die Konfiguration entsprechend abgeschlossen.

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

**Erweitert**

Serveranschlusssnummern

Posteingangsserver (IMAP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:  TLS

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:  TLS

Servertimeout



Kurz  Lang

Ordner

Stammordnerpfad:

## Microsoft Outlook 2013/2016

Wählen Sie unter „Datei“ den Unterpunkt „Informationen“ und dann „Konto hinzufügen“:



Im nächsten Fenster setzen Sie – falls nicht bereits vorbelegt – den Haken unten bei „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“.

Da Sie als Kontotyp IMAP nutzen sollten, wählen Sie den unteren Punkt „POP oder IMAP“ aus und klicken auf „Weiter“.



Konto hinzufügen

**Dienst auswählen**

☐ Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst  
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

☒ **POP oder IMAP**  
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nun müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Ersetzen Sie die Einträge durch Ihre Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben:

Konto hinzufügen

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, wechseln Sie in „Weitere Einstellungen“.

Dort müssen Sie nun noch die Daten für den Postausgangsserver hinterlegen bzw. den Haken setzen, dass Sie die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden möchten:

Im gleichen Fenster im Menü „Erweitert“ wählen Sie noch beim Verbindungstyp „TLS“ aus.

Für den Postausgangsserver können Sie die „465“ eintragen.

Klicken Sie nun auf „OK“, danach auf „Weiter“ und dann nochmal auf „Fertig stellen“. Sie haben die Konfiguration entsprechend abgeschlossen.

## Mozilla Thunderbird

Wählen Sie in Thunderbird den Weg „Datei“, „Neu“, „Existierendes E-Mail-Konto...“ aus. Es öffnet sich beim ersten Programmstart direkt das Fenster „Willkommen bei Thunderbird“. Klicken Sie hier auf „Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden“. Nun geben Sie bitte folgende Daten ein:


- 1) Ihren Namen
- 2) Ihre E-Mail-Adresse
- 3) Ihr entsprechendes Passwort
- 4) Die Eingaben der Daten bestätigen Sie durch den Button „Weiter“.
- 5) Zuletzt klicken Sie auf den Button „Manuell bearbeiten“.

Nachdem Sie auf „Manuell bearbeiten“ geklickt haben, tragen Sie nun die Server-Daten ein:


Abschließend klicken Sie auf „Fertig“. Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

## Mail (Windows 10)


Klicken Sie in der linken Menüleiste auf den Punkt „Konten“:



Eine weitere Menüleiste erscheint. Hier wählen Sie den Punkt „Konto hinzufügen“ aus:



Ein neues Fenster öffnet sich. Weiter unten im Fenster befindet sich der Punkt „Erweitertes Setup“. Diesen wählen Sie bitte aus:



Wählen Sie dann bitte „Internet-E-Mail“:

Nachdem Sie den Punkt ausgewählt haben, erscheint ein längeres Fenster. Hier tragen Sie bitte Ihre entsprechenden Daten ein:

Klicken Sie nun noch auf den Button „Fertig“, um die Konfiguration abzuschließen:

Konto hinzufügen

**Erweitertes Setup**  
Wählen Sie die Art des einzurichtenden Kontos aus. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

**Exchange ActiveSync**  
Umfasst Exchange und andere Konten, die Exchange ActiveSync verwenden.

**Internet-E-Mail**  
POP- oder IMAP-Konten, mit denen Sie Ihre E-Mail in einem Webbrowser anzeigen können.

Abbrechen

**Internet-E-Mail-Konto**

E-Mail-Adresse

Benutzername  
  
Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort

Kontoname

Ihre Nachrichten mit diesem Namen senden

Posteingangsserver

Kontotyp

Postausgangsserver (SMTP)

☒ Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

☒ Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden

☒ SSL für eingehende E-Mails erforderlich

☒ SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Abbrechen Anmelden

Konto hinzufügen

**Alles erledigt!**  
Ihr Konto wurde erfolgreich eingerichtet.

Fertig

## Windows Live Mail

Wenn Sie Microsoft Live Mail starten, werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Adresse einzurichten. Geben Sie Ihre Daten ein und setzen Sie bei „Servereinstellungen manuell konfigurieren“ einen Haken:

The screenshot shows the 'E-Mail-Konten hinzufügen' window. It has a title bar 'Windows Live Mail'. The main heading is 'E-Mail-Konten hinzufügen'. Below it, a message says: 'Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden'. There are two columns of input fields. The left column contains: 'E-Mail-Adresse:' with the value 'beispiel@heise.de' and a link 'Windows Live-E-Mail-Adresse holen'; 'Kennwort:' with a masked password '\*\*\*\*\*' and a checked checkbox 'Dieses Kennwort speichern'; 'Anzeigenname für Ihre gesendeten Nachrichten:' with the value 'Ihr Name'; and a checked checkbox 'Servereinstellungen manuell konfigurieren'. The right column contains: 'Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich' followed by a list: 'Hotmail', 'Gmail', and 'und viele weitere.'. At the bottom right are two buttons: 'Abbrechen' and 'Weiter'.

Nun geben Sie die Serverdaten ein:

The screenshot shows the 'Servereinstellungen konfigurieren' window. It has a title bar 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Servereinstellungen konfigurieren'. Below it, a message says: 'Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.'. There are two sections: 'Informationen zum Posteingangsserver' and 'Informationen zum Postausgangsserver'. The left section contains: 'Sertvertyp:' with a dropdown menu showing 'IMAP'; 'Serveradresse:' with the value 'imap.eu.appsuite.cloud' and a checked checkbox 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)'; 'Port:' with the value '993' and a checked checkbox 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)'; and 'Authentifizierung mit:' with a dropdown menu showing 'Klartext'. The right section contains: 'Serveradresse:' with the value 'smtp.eu.appsuite.cloud' and 'Port:' with the value '465'; and two checked checkboxes: 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' and 'Erfordert eine Authentifizierung'. At the bottom right are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

Wenn Sie Ihre Daten eingetragen haben, klicken Sie auf „Weiter“ und die Konfiguration ist abgeschlossen.


The screenshot shows the 'Ihr E-Mail-Konto wurde hinzugefügt' window. It has a title bar 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Ihr E-Mail-Konto wurde hinzugefügt.' in green. Below it, there is a green checkmark icon and the text 'Ihre E-Mailadresse wurde hinzugefügt'. Below that is a link 'E-Mail-Konto hinzufügen'. At the bottom right is a button 'Fertig stellen'.

## iOS-Geräte (iPhone und iPad)

Sofern Sie bereits eine E-Mail-Adresse in Ihrem iPhone/iPad eingerichtet haben, folgen Sie bitte zunächst diesen Schritten. Wenn Sie noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet haben, können Sie diese Schritte hier überspringen und direkt im Abschnitt Ersteinrichtung weiter unten fortfahren. Der erste Schritt unterscheidet sich je nach der verwendeten iOS-Version:


### Bis iOS 10:

Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie dort auf „Mail, Kontakte, Kalender“ und dann auf „Account hinzufügen“:



### Ab iOS 11:


Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie dort auf „Accounts & Passwörter“ und dann auf „Account hinzufügen“:






Die nächsten Schritte sind in den iOS-Versionen identisch:

Als nächstes tippen Sie bitte auf „Andere“:




Nun tippen Sie auf „Mail-Account hinzufügen“:



## Ersteinrichtung

Wenn Sie die Mail-App zum ersten Mal starten und noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet wurde, erscheint der folgende Dialog. Wählen Sie dort bitte „Andere“ aus:



Nun müssen Sie Ihre Daten eingeben und auf „Weiter“ klicken:

Abbrechen Neuer Account Weiter

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Name         | Ihr Name          |
| E-Mail       | beispiel@heise.de |
| Passwort     | xxxxxxx           |
| Beschreibung | Beispiel          |

Tragen Sie nun die Serverdaten ein und tippen Sie oben rechts auf „Weiter“:

Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Name         | Ihr Name          |
| E-Mail       | beispiel@heise.de |
| Beschreibung | Beispiel          |

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Hostname     | imap.eu.appsuite.cloud |
| Benutzername | beispiel@heise.de      |
| Passwort     | xxxxxxx                |

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Hostname     | smtp.eu.appsuite.cloud |
| Benutzername | beispiel@heise.de      |
| Passwort     | xxxxxxx                |

Klicken Sie im letzten Schritt auf „Sichern“, um die Konfiguration abzuschließen:

Abbrechen IMAP Sichern


|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Mail    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Notizen | <input checked="" type="checkbox"/> |

**INFO:** Wenn Sie bereits einen E-Mail-Account auf Ihrem iOS-Gerät hinterlegt haben, müssen Sie die Daten entsprechend überarbeiten. **Bis iOS 10** können Sie den bestehenden Account in den Einstellungen unter „Mail, Kontakte, Kalender“ einsehen. **Ab iOS 11** finden Sie Ihren bestehenden Account in den Einstellungen unter „Accounts & Passwörter“. Klicken Sie entsprechend auf Ihren Account, Sie werden dann zu den Daten weitergeleitet, die Sie überschreiben müssen.


## Android Smartphone

Um eine neue E-Mail-Adresse einzurichten, wechseln Sie in die Einstellungen und klicken Sie dort auf den Punkt „Konten“.

Im Menü „Konten“ wählen Sie dann den Punkt „Konto hinzufügen“:



Dann tippen Sie bitte auf „E-Mail“:



Im nächsten Schritt tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen auf „Manuell einrichten“:

**Kontoeinrichtung**

E-Mail-Konto  
Sie können Ihr Konto in wenigen Schritten einrichten.

beispiel@heise.de

**MANUELL EINRICHTEN** WEITER >

Wählen Sie nun bitte „Privat (IMAP)“ aus:

**Kontoeinrichtung**

Kontotyp  
Um welchen Kontotyp handelt es sich?

PRIVAT (POP3)

**PRIVAT (IMAP)**

EXCHANGE

< ZURÜCK

Sie müssen nun das entsprechende Passwort eingeben. Danach klicken Sie auf „Weiter“:

**Kontoeinrichtung**

Anmelden

.....

< ZURÜCK WEITER >

Geben Sie nun bitte die Serverdaten des Eingangsservers ein. Falls Sie unter „Sicherheitstyp“ den Punkt „STARTTLS“ nicht zur Auswahl haben, wählen Sie stattdessen bitte „TLS (alle Zertifikate akzeptieren)“.

Nun folgen die Serverdaten des Ausgangsservers. Falls Sie unter „Sicherheitstyp“ den Punkt „STARTTLS“ nicht zur Auswahl haben, wählen Sie stattdessen bitte „TLS (alle Zertifikate akzeptieren)“.

Nun können Sie noch einige Konto-Optionen je nach Bedarf auswählen:



Abschließend können Sie das neu eingerichtete E-Mail-Konto benennen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails angeben.

Sobald Sie auf „Weiter“ klicken, wird Ihr Postfach synchronisiert und die Einrichtung ist abgeschlossen:

## K-9 Mail Android

Nach dem ersten Starten von K-9 Mail öffnet sich direkt der Einrichtungssistent. Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse sowie das Passwort ein und tippen dann auf „Manuelle Einrichtung“:

Wählen Sie nun die Art des Kontos aus. Hier bitte auf „IMAP-Konto“ klicken:



Nun müssen Sie die Daten für den Posteingangs- und Postausgangsserver eintragen:

**Einstellungen für Posteingangsserver**

IMAP-Server  
imap.eu.appsuite.cloud

Sicherheitstyp  
SSL/TLS

Port  
993

Benutzername  
beispiel@heise.de

Authentifizierungstyp  
Passwort, normal

Passwort  
.....

☒ IMAP-Namensraum automatisch ermitteln

IMAP-Verzeichnispräfix

Komprimierung bei Netzwerk verwenden:

**Weiter**

**Einstellungen für Postausgangsserv...**

SMTP-Server  
smtp.eu.appsuite.cloud

Sicherheitstyp  
STARTTLS

Port  
465

☒ Anmeldung erforderlich

Benutzername  
beispiel@heise.de

Authentifizierungsmethode  
Passwort, normal

Passwort  
.....

**Weiter**

Tippen Sie, wenn Sie alle Daten eingetragen haben, auf „Weiter“. Nun können Sie noch einige Konto-Optionen je nach Bedarf anhaken:

**Kontooptionen**

E-Mail-Abfrage  
Nie (nur manuell)

☒ Push-Mail für dieses Konto aktivieren

Anzahl sichtbarer Nachrichten  
25 Nachrichten

☒ Benachrichtigen, wenn Nachrichten eingehen

☒ Benachrichtigen, wenn Nachrichten synchronisiert werden

**Weiter**

Tippen Sie erneut auf „Weiter“. Zum Abschluss können Sie noch einen Kontonamen eintragen und den Namen festlegen, der in den gesendeten E-Mails angezeigt werden soll:

**Fast fertig!**

Kontoname (optional):  
Ihr Name (Anzeige bei ausgehenden Na

**Fertig**